

インターネット接続ウィザード

(Microsoft® Windows® 2000 Professional)

接続設定&メールアカウント設定


ここでは Windows 2000 がインストールされているコンピュータで「インターネット接続ウィザード」を使用して、JapanNet への接続設定とメールアカウントを設定するための手順を解説しています。尚、パソコンにはモデムがつけられ、使用できるよう設定されていることを前提としています。

ここで紹介している設定方法は設定方法の一例です。下記の方法以外の手順で設定を行うことも可能です。また、お客様が使用されているハードウェア、その他の環境によっては別途適切な設定が必要になる場合があります。JapanNet は以下の手順に従い設定されたことによって生じた、いかなる損害に対しても責任を持ちかねます。以下の設定はお客様の自己責任にて行っていただきますよう、お願い申し上げます。


1. デスクトップ上の【インターネットに接続】アイコンをダブルクリックします。
※デスクトップ上に【インターネットに接続】アイコンがない場合は、[スタート]ボタンをクリックして、[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→【インターネット接続ウィザード】を選択します。



2. **インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します**を選択して[次へ]をクリックします。




3. **電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します**を選択して[次へ]をクリックします。




4. 初めてモデムの設定を行う場合や、複数のモデムがインストールされている場合は、ここで【新しいモデムのインストール】ウィザードが起動します。画面のメッセージに従って設定してください。(詳しくはパソコンまたはモデムメーカーにお問い合わせください)。モデムの設定が終了したら、[完了]をクリックします。

※既にモデムが設定されている場合はウィザードが起動しません。このまま8へ進みます。


5. **市外局番とダイヤル情報を使うのチェックを外して**、電話番号に JapanNet のアクセスポイントの電話番号を入力します。[詳細設定]をクリックします。



6. [アドレス]タブをクリックします。



7. ISP による DNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て枠内を以下を参考に設定をしたら[OK]をクリックします。




常に使用する設定	(選択する)
プライマリ DNS サーバー	209.137.136.3
別の DNS サーバー	209.137.146.2

8. [次へ]をクリックします。


9. 以下を参考に設定をしたら[次へ]をクリックします。

ユーザー名	(PPP アカウント名を入力) 例: jn/pb000000
パスワード	(PPP パスワードを入力)


10. 接続名に **JapanNet** と入力して、[次へ]をクリックします。



11. **はい** を選択して[次へ]をクリックします。




10. **新しいインターネットメールアカウントを作成する** を選択して、[次へ]をクリックします。



11. 表示名に**お客様のフルネーム**を入力して、[次へ]をクリックします。



12. 電子メールアドレスに**取得されたメールアドレス**を入力して、[次へ]をクリックします。



インターネット接続ウィザード


インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): you_name@kdd.net
例: t-chofu@microsoft.com

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

13. 以下を参考にして、必要な項目の設定を行います。



インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(F) mail.kdd.net

SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。


送信メール (SMTP) サーバー(Q) smtp.kdd.net

< 戻る(B) 次へ(F) > キャンセル

受信メールサーバーの種類	POP3
受信メールサーバー	mail.kdd.net
送信メールサーバー	smtp.kdd.net

14. 設定が終了したら、[次へ]をクリックします。


15. 以下を参考にして、必要な項目の設定を行います。



アカウント名	(メールアカウント名を入力) 例: mb000000
パスワード	(メールパスワードを入力)
パスワードを保存する	(チェックする(任意))
セキュリティで保護された パスワード認証でログインする	(チェックしない)

16. 設定が終了したら、[次へ]をクリックします。

17. **今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてくださいのチェックを入れたまま**、[完了]をクリックします。




以上で設定は完了です。

接続テスト

ここではダイヤルアップ接続設定の終了したコンピュータを使用して、実際に JapanNet へ接続を行います。尚、パソコンにはモデムがつけられ、使用できるように設定されていることを前提としています。

オフィスから接続されるお客様は、使用される回線が**アナログ回線であることを必ずお確かめ下さい**。多くのオフィスの電話機はデジタルPBXに接続されています。コンピュータのモデムとデジタル回線を接続して、ダイヤルアップ接続を行いますと、接続できないばかりでなく、**モデム本体が壊れてしまう**こともあります。ご使用予定の回線が、アナログかデジタルか判断がつかない場合は、回線管理者の方へお問い合わせいただくよう、お願いします。

18. 【ダイヤルアップの接続】が表示されます。[接続]をクリックして JapanNet にアクセスします。



以上で接続テストは完了です。

商標： Microsoft® Windows® 2000 および、その他本 Web サイト上で記載されているマイクロソフト製品は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。